```
{
    "fieldError": "string",
        "fieldName": "string",
        "errorCode": 1010
    }
],
    "globalErrors": [
    {
        "error": "string",
        "errorCode": 1010
    }
    ],
    "success": false
}
```

Пример JSON ответа с ошибкой Рисунок 202

## 6.2.2. Описание ошибок (Error )

Коды ошибок в ответе на запрос отображает Таблица 260.

Таблица 260 - Коды ошибок отправки сведений

aomida 200 Kodbi oznook ompaskii osodonini		
Код ошибки	Описание	
400	Операция не выполнена. Неверные входные параметры	
404	Операция не выполнена. Объект не найден	
413	Операция не выполнена. Указана прикрепленная подпись, которая не поддерживается системой.	
500	Операция не выполнена. Внутренняя ошибка сервера	

Примечания: при получении 500 кода ошибки, необходимо повторить запрос через 30 секунд.

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа						
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи			
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29			
Результат соответствия:	эзультат соответствия:					
Электронный документ оформлен и	подписан ЭП в соответствии с законодательством Рос	ссийской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)				

### 7. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРІ СУЗ 3.0

В данном разделе представлены примеры использования АРІ СУЗ 3.0.

## 7.1. Подписание электронной цифровой подписью запросов


В данном подразделе приведено описание метода подписи запроса HTTP на примере использования библиотеки КриптоПро JCP компании «Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО». В случае использования библиотеки другого криптопровайдера необходимо следовать руководствам по использованию выбранной библиотеки.

Перед использованием других библиотек необходимо удостовериться, что библиотека поддерживает требуемые стандарты, требования по используемым стандартам приведены в подразделе 2.3.

#### 7.1.1. Библиотека «КриптоПро JCP»

Для получения библиотеки «КриптоПро JCP», необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО» (https://www.cryptopro.ru/). После регистрации необходимо перейти в раздел «Центр загрузки» и выбрать из списка необходимую библиотеку, в нашем случае это «КриптоПро JCP» (Рисунок 203)


Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29
зультат соответствия:			



## Список программных продуктов КриптоПро Рисунок 203

После перехода по ссылке «КриптоПро JCP», пользователю становится доступным список версий библиотеки для загрузки (Рисунок 204).

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа				
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи	
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29	
Результат соответствия:				
Электронный документ оформлен и	подписан ЭП в соответствии с законодательством Рос	ссийской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)		



## Список версий «КриптоПро JCP» Рисунок 204

После загрузки выбранной версии, на компьютере становиться доступный архив «jcp-2.0.40035.zip» содержащий библиотеку и примеры использования (см. Рисунок 205).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
icp-2.0.40035	01.11.2018 15:45	Папка с файлами	
sample-sources	11.02.2020 18:07	Папка с файлами	

## Содержимое библиотеки «КриптоПро JCP» Рисунок 205

В каталоге «sample-sources» имеется вложенный каталог «CMS\_samples», в

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа органкотором приведен примержлассов и функций для формирования откреплённой подписи

формата CMS [IETF RFC 5652] (Рисунок 206):

425 RU 15861920.620111-04 33 07

мя	Дата изменения	Тип	Размер
Applet_samples	20.04.2017 17:50	Папка с файлами	
CAdES	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
CMS_samples	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
cmsutil	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
ComLine	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
Crypt_samples	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
HtmlSign	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
JCPLog	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
JCPxml	20.04,2017 17:50	Папка с файлами	
JCSP	20.04.2017 17:50	Папка с файлами	
JTLS_samples	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
META-INF	01.11.2018 15:41	Папка с файлами	
oldSamples	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
org	20.04,2017 17:50	Папка с файлами	
PDF	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
ru	04.05.2018 13:22	Папка с файлами	
services	20.04.2017 17:50	Папка с файлами	
SunIdM	20.04.2017 17:50	Папка с файлами	
tls_proxy	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
tools	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
userSamples	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
util	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
WebContent	25.12.2017 20:07	Папка с файлами	
webVerify	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
wss4j	30.11.2017 19:04	Папка с файлами	
xades	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	
xmlSign	01.11.2018 15:35	Папка с файлами	

## Примеры использования «КриптоПро JCP» Рисунок 206

В следующем разделе приведён пример вызова функции для подписания запроса с использованием открепленной подписи формата CMS [IETF RFC 5652], требования к подписи запроса приведены в разделе 2.3.1.

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа					
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи		
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29		
Результат соответствия:					
Электронный документ оформлен и	подписан ЭП в соответствии с законодательством Рос	сийской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)			

#### 7.1.2. Пример с использованием библиотеки для подписи запроса

Ниже приводится пример использования библиотеки «КриптоПро JCP» с использованием классов из примеров распространяемые вместе с библиотекой.

Примечание. Программный код, содержащийся примерах распространяемые вместе с библиотекой, предназначен для целей обучения. Данный код не может быть непосредственно использован для защиты информации. Компания Крипто-Про не несет никакой ответственности за функционирование этого кода. (С) ООО Крипто-Про 2004-2007.

Для подписания запроса данные должны быть конвертированы в байтовый массив и переданы в метод подписи CMS.CMSSignEx библиотеки, описание параметров метода отображает Таблица 261. Для формирования откреплённой подписи в параметре «detached» должно быть передано значение «true».

Таблица 261 - Параметры функции формирования подписи формата CMS.

```
Описание
* sign CMS
* @param data - Массив подписываемых данных
* @param key - Закрытый ключ
* @param cert cert - Сертификат
* @param detached - Признак использования откреплённой подписи
* @param digestOid - OID алгоритма хеширования
* @param signOid - OID алгоритма подписи
* @param signAlg – Наименование алгоритма подписи
* @param providerName – Наименование провайдера:
* @throws Exception e
public static byte[] CMSSignEx(byte[] data, PrivateKey key,
  Certificate cert, boolean detached, String digestOid,
  String signOid, String signAlg, String providerName)
  throws Exception {
  // sian
  final Signature signature = Signature.getInstance(signAlg, providerName);
  signature.initSign(key);
  signature.update(data);
  final byte[] sign = signature.sign();
  // create cms format
  return createCMSEx(data, sign, cert, detached, digestOid, signOid);
```

Результат выполнения функции является подпись формата CMS [IETF RFC

Организация 1. Сертификат Сертиф

Дата деиствия с 29.04.2025 по 29.04.202

Результат соотвезатоловок в параметр «X-Signature» в кодировке Base64.

Проверка сформированной подписи запроса, помещенной в HTTP в параметр «X-Signature», может быть осуществлена с использованием служебной программой командной строки cURL, предназначенной для передачи данных с использованием синтаксиса cURL.

Пример команды, используемой для проверки подписи запроса:

```
curl -X POST "https://intuot.crpt.ru:12011/api/v3/orders?omsId=" -H "@headers.txt" -H "@XSignature.txt" --data "@order.json"
PAUSE >nul
```

В данной команде используются следующие параметры:

- 1) URL: адрес Интернет-ресурса, к которому направляется запрос.
- 2) "@headers.txt" файл, содержащий HTTP заголовок запроса (за исключением параметра «X-Signature»).
- 3) "@XSignature.txt" файл, содержащий параметр «X-Signature» из HTTP заголовка запроса.
- 4) "@order.json" файл, содержащий данные запроса.

Ведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа				
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи	
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29	
Результат соответствия:				
Эпектронный покумент оформлен и по	ллисан ЭП в соответствии с законолательством Рос	сийской Фелерации (Ne63-ФЗ "Об электронной поллиси" от 06 04 2011)		

# 8. СТРУКТУРЫ И ФОРМАТЫ КОДОВ МАРКИРОВКИ, КОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОДОВ ПРОВЕРКИ

## 8.1. «Табачная продукция»

#### 8.1.1. Потребительская упаковка (non GS1)

Средство идентификации потребительской упаковки табачной продукции содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первые 3 группы образуют код идентификации потребительской упаковки табачной продукции, четвертая группа образует код проверки, при этом:

- 1) Первая группа состоит из 14 цифр и содержит код товара.
- 2) **Вторая** группа состоит из 7 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код идентификации упаковки табачной продукции.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит в перекодированном виде максимальную розничную цену потребительской упаковки с точностью до одной копейки
- 4) **Четвертая** группа состоит из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки.

Таблица 262 - Структура кода маркировки

Код	Длина	Формат	Тип
1	14	Цифры	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	7	Символьная строка	Код идентификации упаковки табачной продукции
3	4	Символьная строка	Максимальная розничная цена потребительской упаковки с точностью до одной копейки в перекодированном виде
4	4	Символьная строка	Код проверки

#### 8.1.2. Групповая упаковка (GS1)

Средство идентификации групповой упаковки табачной продукции содержит код маркировки, включающий в себя 4 обязательных группы данных, из которых первые 3

Сведения об**группын образуют «код» идентификации группов**ой упаковки, четвертая группа образует к<mark>од</mark>

 Организация
 Подписант
 Сертификат
 Дата подписи

 Проверки, при этом: пана Вадимовна
 06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F
 26.09.2025 16:17:29

 Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026
 29.04.2026

Результат соответствия:

- 1) **Первая** группа обязательных данных идентифицируется кодом применения AI = '01' и содержит код товара (14 цифр) групповой упаковки.
- 2) **Вторая** группа обязательных данных идентифицируется кодом применения AI = '21' и содержит индивидуальный серийный номер (7 символов) групповой упаковки. Завершающим символом для этой группы данных является символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 3) **Третья** группа обязательных данных идентифицируется кодом применения AI = '8005' и содержит сумму максимальных розничных цен вложенных потребительских упаковок, выраженную в копейках, с точностью до одной копейки (6 символов). Завершающим символом для этой группы данных является символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) **Четвертая** группа обязательных данных идентифицируется кодом применения AI = '93' и содержит код проверки (4 символов).

Таблица 263 – Структура кода маркировки

Код	Длина	Формат	Al	Тип
1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	7	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
3	6	Символьная строка	8005	Сумма максимальных розничных цен потребительских упаковок с точностью до одной копейки
4	4	Символьная строка	93	Имитовставка (код проверки)

Сведения об элетронных подпи	ісях, соответствующих фаилу электронно	ого документа	
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29
Результат соответствия:			
Электронный документ оформлен и под	дписан ЭП в соответствии с законодательством Рос	ссийской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)	

## 8.2. «Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное»

Средство идентификации товаров лёгкой промышленности (потребительской упаковки, комплектов и наборов товаров лёгкой промышленности) содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации потребительской упаковки или код идентификации комплекта, или код идентификации набора, третья и четвертая группа образуют код проверки, при этом:

- 1) **Первая** группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором на основании сведений, поданных участником оборота товаров лёгкой промышленности.
- 2) Вторая группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота товаров лёгкой промышленности. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) **Четвертая** группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором.

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа				
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи	
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29	
Результат соответствия:				
Электронный документ оформлен и г	одписан ЭП в соответствии с законодательством Рос	ссийской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)		

#### 431

## RU 15861920.620111-04 33 07

Таблица 264 – Структура кода маркировки

Код	Длина	Формат	Al	Тип
1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
4	44	Символьная строка	92	Код проверки

Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи	
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29	
Результат соответствия:				

## 8.3. «Обувные товары»

Средство идентификации обувных товаров содержит код маркировки. включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации, третья и четвертая группы образуют код проверки, при этом:

- 1) Первая группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором на основании сведений, поданных участником оборота обувных товаров.
- 2) Вторая группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота обувных товаров. Завершающим символом для этой группы данных является имеющий код 29 в таблице символов ASCII. символ-разделитель, самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- группа состоит из 4 символов и содержит идентификатор (индивидуальный порядковый номер) ключа проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) И который генерируется Завершающим символом для этой группы данных является специальный символразделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) Четвертая группа состоит из 88 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит значение кода проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором.

Таблица 265 – Структура кода маркировки

Код	Длина	Формат	Al	Тип
1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
<b>4</b> б элетронн	88 ых подписях,	Символьная с <b>строка</b> ющих файлу электро	92 нного документа	Код проверки

Сведения об Организация Подписант Дата подписи Сертифика Гудкова Светлана Вадимовна 06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026 Результат соответствия:

Электронный документ оформлен и подписан ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)

## 8.4. «Шины и покрышки пневматические резиновые новые»

Средство идентификации товара «Шины» содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации, третья и четвертая группы образуют код проверки, при этом:

- 1) **Первая** группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), и который генерируется оператором или участником оборота товара «Шины» на основании сведений, поданных участником оборота товара «Шины».
- 2) Вторая группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота товара «Шины». Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) **Четвертая** группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором.

Таблица 266 – Структура кода маркировки

	Код	Длина	Формат	Al	Тип
	1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
	2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
	3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
ения об	элетронн	ых подписях,	состветствующих файлу электро СИМВОЛЬНАЯ ПОДПИСАНТ	нного документа	
Op	ганивация	44	Синчьол под подписант		Код провержиат Дата подписи
		Гу,	дк <b>@ТРОК@</b> Вадимовна	06 C2 F8	D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F 26.09.2025 16:17:29

Результат соответствия:

Сведе

## 8.5. «Духи и туалетная вода»

Средство идентификации потребительской упаковки парфюмерной продукции и набора парфюмерной продукции содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первые 2 группы образуют код идентификации потребительской продукции или код идентификации набора товаров, а третья и четвертая группа образуют код проверки, при этом:

- 1) **Первая** группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором на основании сведений, поданных участником оборота парфюмерной продукции.
- 2) Вторая группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота парфюмерной продукции. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) **Четвертая** группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором.

Сведения об элетронных подписях, соответствующих файлу электронного документа					
Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи		
Гу	дкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29		
Результат соответствия:					
Электронный документ оформлен и полнисан ЭП в соответствии с законолательством Российской фелерации (NeS3-Ф2 "OS электронной полниси" от 06 04 2011)					

#### 435

## RU 15861920.620111-04 33 07

Таблица 267 – Структура кода маркировки

Код	Длина	Формат	Al	Тип
1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
4	44	Символьная строка	92	Код проверки

Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи	
	Гудкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026	26.09.2025 16:17:29	
Результат соответствия:				

## 8.6. «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки»

Средство идентификации фототоваров (потребительской упаковки и наборов) содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации потребительской упаковки или код идентификации набора, третья и четвертая группы образуют код проверки, при этом:

- 1) Первая группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором на основании сведений, поданных участником оборота фототоваров.
- 2) Вторая группа состоит из 20 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота фототоваров. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 19-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для данной группы данных необходимо использовать специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 4) **Четвертая** группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором.

Таблица 268 – Структура кода маркировки

	Код	Длина	Формат	Al	Тип
	1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
	2	20	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
	3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
ения об	элетронн	ых подписях,	соетветствующих файлу электро СИМВОЛЬНАЯ ПОДПИСАНТ	нного документа	
Op	ганивация	44	Символьная	92	Кол проветики Дата подписи
	-		цк <b>©ТРОКС</b> в Вадимовна		D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F 26.09.2025 16:17:29

Результат соответствия:

Свед

## 8.7. «Лекарственные препараты для медицинского применения»

Средство идентификации лекарственных препаратов содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации, третья и четвертая группы образуют код проверки, при этом:

- 1) Первая группа данных глобальный идентификационный номер торговой состоящий из 14 цифровых символов, которому предшествует единицы, идентификатор применения (01).
- 2) Вторая группа данных индивидуальный серийный номер торговой единицы. состоящий из 13 символов цифровой или буквенно-цифровой последовательности (латинского алфавита), которому предшествует идентификатор применения (21). Завершающим символом для этой группы данных является специальный символразделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII или символ ФУНКЦИЯ 1 (FNC1).
- 3) Третья группа данных идентификатор (индивидуальный порядковый номер) ключа проверки, предоставляемый эмитентам средств идентификации оператором системы мониторинга в составе кода проверки, состоящий из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита), которому предшествует идентификатор применения (91). Завершающим символом для этой группы данных является специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII или символ ФУНКЦИЯ 1 (FNC1).
- 4) Четвертая группа данных значение кода проверки, предоставляемое эмитентам средств идентификации оператором системы мониторинга в составе кода проверки, которому предшествует идентификатор применения (92), и состоящее из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов).

Таблица 269 - Структура кода маркировки

1 40311	144 Z03	отруктура кода марк	PODKA	
Код	Длина	Формат	Al	Тип
1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
4	44	Символьная строка	92	Код проверки

Сведения об элетронных подписях, соответствиощих файлу электронного документа символов для четвертой группы данных не

## 8.8. «Молочная продукция»

Средство идентификации молочной продукции (потребительской упаковки, групповой упаковки и наборов) содержит код маркировки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первые 2 группы образуют код идентификации потребительской упаковки или код идентификации групповой упаковки, или код идентификации наборов, третья группа образует код проверки, четвертая группа образует фактический вес продукции, при этом:

- 1) **Первая** группа идентифицируется идентификатором применения AI='01', состоит из 14 цифр и содержит код товара.
- 2) **Вторая** группа идентифицируется идентификатором применения AI='21', состоит из 6 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер упаковки молочной продукции и завершается символом-разделителем FNC1 (ASCII 29).

При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 5-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.

- 3) **Третья** группа идентифицируется идентификатором применения AI='93', состоит из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки.
- 4) **Четвертая** группа идентифицируется идентификатором применения AI='3103', состоит из 6 цифр и содержит фактический вес продукции в килограммах. Данная группа является опциональной и применима только при отправке отчетов о нанесении КМ.

Таблица 270 – Структура кода маркировки

	Код	Длина	Формат	Al	Тип
	1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
	2	6	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
	3	4	Символьная строка	93	Код проверки
					Фактический вес продукции в
Сведения об	<b>элетронн</b> эганизация	ых подписях,	соопветствующих файлу элект Подписант		КИЛОГРАММАХ, ОПЦИОНАЛЬНАЯ Сертификат
		Гу,	цкова Светлана Вадимовна	06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 9	2 1 23 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

## 8.9. «Велосипеды и велосипедные рамы»

Средство идентификации велотоваров содержит код маркировки потребительской или групповой упаковки, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации потребительской или групповой упаковки, третья и четвертая группы образуют код проверки, при этом:

- 1) **Первая** группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором информационной системы на основании сведений, поданных участником оборота товаров.
- 2) Вторая группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота велотоваров. Завершающим символом для этой группы данных является символразделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для этой группы данных является специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCI.
- 4) **Четвертая** группа четвертая группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором информационной системы.

Таблица 271 – Структура кода маркировки

	Код	Длина	Формат	Al	Тип
	1	1 14 Цифры		01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
	2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
	3	4	Символьная строка	91	Ключ проверки
26	4	44	Символьная строка	92	Код проверки

Сведения об элетронных подпислх, соответствующих файлу электронного документа

 Организация
 Подписант
 Сертификат
 Дата подписи

 Гудкова Светлана Вадимовна
 06 C2 F8 D0 00 CE B2 8E 92 45 32 0B DD 67 25 7A 2F
 26.09.2025 16:17:29

 Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026
 Дата действия с 29.04.2025 по 29.04.2026

Электронный документ оформлен и подписан ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации (№63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011)

## 8.10. «Медицинские изделия»

Средство идентификации медицинских изделий содержит код маркировки потребительской упаковки, групповой упаковки или наборов, включающий в себя 4 группы данных, из которых первая и вторая группы образуют код идентификации потребительской упаковки, групповой упаковки или наборов, третья и четвертая группа образуют код проверки, при этом:

- 1) Первая группа состоит из 14 цифр и содержит код товара, которому предшествует идентификатор применения (01), генерируется оператором информационной системы на основании сведений, поданных участником оборота товаров.
- 2) **Вторая** группа состоит из 13 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит индивидуальный серийный номер единицы товара, которому предшествует идентификатор применения (21) и который генерируется оператором или участником оборота товаров. Завершающим символом для этой группы данных является символразделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCII.
- 3) **Третья** группа состоит из 4 символов и содержит ключ проверки, которому предшествует идентификатор применения (91) и который генерируется оператором. Завершающим символом для этой группы данных является специальный символ-разделитель, имеющий код 29 в таблице символов ASCI. При самостоятельной генерации серийных номеров Участник должен добавить серийный номер, состоящий из 12-ти символов. Код страны проставляется Сервером эмиссии и указывается перед полученным серийным номером.
- 4) **Четвертая** группа четвертая группа состоит из 44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а также специальных символов) и содержит код проверки, которому предшествует идентификатор применения (92) и который генерируется оператором информационной системы.

Таблица 272 – Структура кода маркировки

	Код	Длина	Формат	Al	Тип
	1	14	Цифры	01	Код товара по соответствующей товарной номенклатуре (GTIN)
	2	13	Символьная строка	21	Индивидуальный серийный номер товара
ия об	элетронн	<u>Д</u> ых подписях,	Символьная строка	<b>О1</b> го документа	Ключ проверки
0	оганизация	<sup>я</sup> <b>44</b> гу,	Символьная строка	<b>92</b> 06 C2 F8	Сертификат Дата подписи  D0 00 61 82 82 83 83 80 DD 67 25 7A 2F 26.09.2025 16:17:29

Сведени